

【表示設定】
「設定」→「表示設定」をクリックすると、表示設定画面が表示される。

The screenshot shows the WordPress 'Display Settings' (表示設定) page. The left sidebar contains navigation links: ダッシュボード, All in One SEO, 投稿, メディア, 固定ページ, コメント, 外観, プラグイン (1), ユーザー, ツール, 設定 (selected), 一般, 投稿設定, 表示設定 (selected), ディスカッション, メディア, パーマリンク設定, and メニューを閉じる. The main content area is titled '表示設定' and includes the following settings:

- フロントページの表示: 最新の投稿, 固定ページ (以下を選択)
- フロントページ: HOME (dropdown)
- 投稿ページ: BROG (dropdown)
- 1ページに表示する最大投稿数: 10 件
- RSS/Atom フィードで表示する最新の投稿数: 10 項目
- RSS/Atom フィードでの各投稿の表示: 全文を表示, 抜粋のみを表示
- 検索エンジンでの表示: 検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする
このリクエストを尊重するかどうかは検索エンジンの設定によります。

表示設定は、フロントページと投稿ページの設定です。

①フロントページの表示

最新の投稿：フロントページに投稿記事を表示する。

固定ページ：フロントページに固定ページを表示する。

②フロントページ：作成済の固定ページから選択（①で固定ページを選んだ場合）

選択した固定ページがフロントページとして表示される。

③投稿ページ：作成済の固定ページから選択（①で固定ページを選んだ場合）

選択した固定ページに投稿記事が表示される。

④1ページに表示する最大投稿数を入力します。（投稿ページに表示される記事数の設定）

⑤⑥は、記事を投稿したときに登録者に通知する機能です。

⑤RSS/Atomフィードで表示最新の投稿数を入力します。

⑥RSS/Atomフィードの各投稿の表示を選択します。

⑦検索エンジンでの表示（検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする）

チェックを付けると、サイト全体にNO INDEXが適用される。

サイト作成中などで検索されたくないときは、チェックを付ける。

通常は、チェックを外します。